

【メールソフト設定手順】

Ver.1.00 2022 年 12 月 28 日

改訂履歴

版	改訂内容	改訂日	備考
Ver.1.0	初版発行	2022/12/28	

目 次

1. メールソフト設定	1
1.1. 送信メールサーバ設定	1
1.2. 受信メールサーバ設定	1

1. メールソフト設定

smart.VPS サーバにてメールを利用する場合のメールソフト(メールクライアント)の設定項目です。

メールソフトには Thunderbird、Outlook、その他多数あります。

メールソフトによって設定画面や項目名が少しずつ異なりますが、以下を参考に設定してください。

1.1. 送信メールサーバ設定

設定項目	値	備考
送信メールサーバ名 (SMTP)	mail.xxxxxxxx.co.jp	設定完了通知書のメールサーバアドレス
送信メールサーバポート番号	465	
暗号化通信	SSL/TLS	
認証方式	通常のパスワード認証	
送信用のアカウントとパスワード	ユーザ名とパスワード	欄外※参照

1.2. 受信メールサーバ設定

設定項目	値	備考
受信メールサーバ名 (SMTP)	mail.xxxxxxxx.co.jp	設定完了通知書のメールサーバアドレス
受信メールサーバポート番号	993	
暗号化通信	SSL/TLS	
認証方式	通常のパスワード認証	
受信用のアカウントとパスワード	ユーザ名とパスワード	欄外※参照

※ユーザ名は、メールアドレスの@より前の部分です

例) メールアドレスが mailuser01@xxxxxxx.co.jp の場合、mailuser01

【メールご利用上の注意】

smart.VPS サーバでは IMAP と呼ばれるメール受信方式を採用しています。サーバにあるメールを端末から参照する方式であり、パソコンやスマートフォン、タブレット等、複数の端末で利用できます。

注意すべきこととして、メールを読んでもメールはサーバ上に残り続けますので、定期的に不要となったメールは削除し、ゴミ箱も空にするようお願いいたします。長期間削除せずに放置するとサーバのディスクがいっぱいになり、メールサーバが停止してしまいます。メールの送受信ができなくなりますので、定期削除を忘れずに行ってください。

また、メールのバックアップはございませんので、ご自身で定期的にバックアップを取得していただくか、委託したい場合は、バックアップオプションをお申し込みください。